

من علوم القرآن الكريم حكم النّــون والـميــم السّاكنتين

* أولا _ أحكام النون الساكنة والتنوين *

1. تعريف النون الساكنة والتنوين (اصطلاحا):

- النون الساكنة: هي النون الخالية من الحركة، ويتوقف النطق بها على حسب الحرف الآتي بعدها، وتكون في آخر الكلمة وفي وسطها، كسائر الحروف السّاكنة، وتكون في الاسم والفعل والحرف. وتثبت لفظا وخطاً، وصلا ووقفاً.

- التنوين: هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم فقط، ولا تكون في وسط الكلمة، ولا في الفعل، ولا في الحرف؛ لأنها على اسمية الكلمة.

والنتوين إنما يكون في اللفظ فقط، لا في الخطّ، فكلمة «قرءان» تكتب بضمّتين في الآخر، وليس بضمّة ونون، فلا تكتب «قرءائنْ».

2. أحكام النون الساكنة والتنوين:

أربعة، هي: الإظهار، والإدغام، والقلب، والإخفاء.

الحكم الأوّل للنّون السّاكنة والتّنوين الإطهـــار

- لغة: البيان والوضوح.

_ اصطلاحا: هو: «إخراج كلّ حرف من مخرجه من غير غنّة في الحروف المنظهرة».

- حروف الإظهار: ستّة، وتسمّى: «حروف الحلق»؛ لأنّها تخرج منه، وهي: «الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء»، وهي مجموعة في أوائل كلمات: «أخي هاك علما

حازه غير خاسر»، ويسمّى هذا الإظهار ب: «الإظهار المحلق»؛ لأنّ حروفه حروف الحلق.

- حكم الإظهار: يجب إظهار النّون السّاكنة أو التّنوين عند هذه الحروف.

_ من أمثلة الإظهار:

﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْقُونَ عَنْهُ ﴾ الأنعام: 26.

﴿ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾.

﴿ لَأَسْفَيْنَاهُم مَّاءً غَدَفًا ﴾ الجنّ: 16، تلفظ: «مَآعَنْغَدقا».

﴿ نَارُ حَامِيَةً ﴾ القارعة: 11، تلفظ: «فَارَنْحَامية».

﴿ أَلِيْسَ أَللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴿ ﴾ الزمر: 36، تلفظ: «بِكَافِنْ عَبْدَه».

تنبيه: إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين همزة فإنّنا ننقل حركة هذه الأخيرة إليهما، مثل:

﴿ عَذَاكُ اللِّمُ ﴾ النّحال: 117، أصلها: "عذائن أليم" وتقرأ: "عذائن أليم"

﴿ كُفُوًّا آكُدُّ ﴾ الإخلاص: 4، أصلها: "كُفُوًّا أَحَدُ" وتقرأ "كُفُوَّا أَحَدُ" وتقرأ "كُفُوَّا يَحَدُ".

الحكم الثّاني للنّون المنّاكنة والتّنوين الإدغــــام

_ لغة: هو: «إدخال شيء في آخر»

- اصطلاحا: هو: «التقاء حرف ساكن بحرف متحرك، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثّاني».

- حكم الإدغام وحروفه: يجب إدغام النون الساكنة أو النتوين إذا وقع بعدهما حرف في أول الكلمة الأخرى من الأحرف الستة السمة المستة المستة المستة المستة المستة المنافقة المنافق

- أقسام الإدغام: ينقسم الإدغام قسمين، هما: إدغام بغنّة. وإدغام بدون غنّة.

القسم الأول للإدغام النّاقص) الإدغام بغُنّة (الإدغام النّاقص)

- حروف الإدغام بغُنّة: هي حروف كلمة: «ينمو»، أو: «يومن»، ويسمّى هذا الإدغام «إدغامًا ناقصًا»؛ لبقاء الغنّة حال الإدغام.

_ معنى الغنّة: هي: «صوت لذيذ -أغنّ ورنّان- مركّب في جسم النّون والتّنوين والسميم إذا كانت ساكنة ولم تُظهر».

- مخرج الغنّة: مخرج الغنّة من الخيشوم. وهو: خرق الأنف السمنجنب إلى داخل الفم، وهو أعلى الأنف إلى الداخل أو ما يسمى في الاصطلاح الحديث «التجويف الأتفي».

اسلامية || 1 ثانوي . ج م ع ت || 2020 . 2021 || جمال مرسلي

والدَّليل على أنَّ الغنَّة تَحَرج من الخيشوم أنَّنا إذا أمسكنا الأنف لا يمكن خروجها وإن ضعفت.

و لا عمل للسّان في الصّوب الأغنّ.

_ حروف الغنّة: للغنّة حرف ان، وهما: النّون والمميم المشدّدتان.

_ من أمثلة الإدغام النّاقص:

﴿ وَإِذَ يُرَوِّأَكُنَّ ءَايَةٍ لَّا يُومِنُوا بِمَّا ﴾ الأنعام: 25، تلفظ: «و إيَّروا».

﴿ مِن نَدِيرٍ ﴾ القصص: 46، تلفظ: «مِنْدَيرٍ».

﴿ ذَاكِ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴾ يوسف: 65، تلفظ: «كَيْلُيسير».

﴿ مَا نَرِيكَ إِلَّا يَشَرَّا مِّثْلَنَا ﴾ هود: 27، تلفظ: «بشر مِّثلنا».

القسم الثّاني للإدغام

الإدغام بدون غنّـة «الإدغام الكامل»

ـ حروف الإدغام بغير غنّة: حرفان: الرّاء والــــلاّم «ر، ل»، ويسمّى هذا الإدغام «إدغامًا كاملا» أو «إدغامًا تامًّا»؛ لعدم بقاء الغنّة.

_ من أمثلة الإدغام بغير غنّة:

﴿ مِن رَبِهِمْ ﴾ البقرة: 05، تلفظ: «مِربِّهِمْ».

﴿ فَإِن لَّمْ تَغْمَلُوا ﴾ البقرة: 279، تلفظ: ﴿ فَإِلَّ هُ ﴾.

﴿ لَرُهُ وَفُ رَّحِيمٌ ﴾ البقرة: 143، تلفظ: «لَرَءُوفُرَّحِيم».

﴿ وَذِكُرُ لِلْمُنَقِينَ ﴾ الأنبياء: 48، تلفظ: «وَذِكُرُ لِلْمُتَّقِينَ».

_ استثناءات: هناك حالات لا يجب فيها إدغام النّون السّاكنة إذا جاء بعدها حرف من حروف الإدغام المذكورة، بل يجب الإظهار، وهذه الحالات هي أربع كلمات في القرآن الكريم،

كلمة و احدة.

﴿ قِتْوَانٌ ﴾ الأنعام: 99. ﴿ صِنْوَانِ وَغَيْرِ صِنْوَانِ ﴾ الرّعد: 04.

﴿ بُنْكُنُهُ ﴾ التّوية: 109، ووردت في نفس السّورة:

110، والنَّحل: 26، والكهف: 21، والصَّافَّات: 97،

والصّفّ: 04، والنّحل: 26.

﴿ ٱلدُّنِّيا ﴾ الأعلى: 16، وقد تكرّرت هذه الكلمة في القرآن الكريم 115 مرّة، والآية المذكورة هي آخرها.

ووجب إظهار النُّون السَّاكنة في هــذه الحـــالات لكــيلا يقـــع الالتباس بالمضاعف، نحو: ﴿ خَوَانًا ﴾ النساء: 107.، فإذا أدغمنا النّون السّاكنة في الكلمات الأربع السّابق ذكرها فإنّها تصير: «قوان»، «صوان»، «بُيّان»، «دُيّا»، فنلحظ أنّ المعنى قد تغير تمامًا.

ويسمّى هذا النّوع من الإظهار بـ «الإظهار المطلق»، لعدم تقبيده بحلقي أو شفهيّ.

> الحكم الثّالث للنّون السّاكنة والتّنوين الإخفاء

> > _ لغة: الستر .

_ اصطلاحا: هو: «النّطق بالحرف السّاكن العاري من التّشديد على صفة بين الإظهار والإدغام، مع مراعاة الغنّة في الحرف

ويسمّى هذا الإخفاء ب: «الإخفاء الحقيقي»؛ لتحقيق الإخفاء في النُّون السَّاكنة والنَّنوين أكثر من غير هما.

_ حكم الإخفاء: إذا وقع بعد النّون السّاكنة أو النّتوين حرف من حروف الإخفاء وجب إخفاء النُّون السَّاكنة أو النَّنوين بغنَّة. _ حروف الإخفاء: خمسة عشر حرفا، مجموعة في أوائل كلمات البيت التَّالى:

> صِفْ ذَا ثَنَّا كُمْ جَادَ شَيَخْصٌ قَدْ سِمَا دُمْ طَيِّباً زِدْ فِي يَقِيّ ضَعْ ظَالمَا

تنبيه: يجب على القارئ أن يحترز من إلصاق اللسان فوق النُّنايا العليا حال إخفاء النون والنَّنوين عند حروف الإخفاء، وخاصة عن الدّال والتّاء، فهو خطأ فاحش.

_ من أمثلة الإخفاء:

﴿ مَنْصُورًا ﴾ الإسراء: 33. ﴿ رِيحًا صَرَّصَرًا ﴾ فصلت 16. ﴿ شِهَابُ ثَاقِبٌ ﴾ الصّافّات: 10. ﴿ فِي ظُلُمَن ثَلَثِ ﴾ الزمر: 06.

ـ الفرق بين الإخفاء والإدغام:

الإدغام	الإخفاء
- الإدغام فيه تشديد على	_ الإخفاء لا تشديد فيه على
الحرف الثَّاني.	أيّ حرف.
_ غنّة الإدغام تكون على	_ غنّة الإخفاء تكون على
الحرف المدغم فيه.	الحرف المخفي.

الحكم الرّابع للنّون السّاكنة والتّنوين القـلب

- لغة: تحويل الشّيء عن وجهه وجعل أعلاه أسفله، وباطنه ظاهره.

_ اصطلاحا: هو: «جعل حرف مكان حرف آخر مع مراعاة الغنة والخفاء»، والقلب هنا هو قلب النون الساكنة أو النوين ميما خالصة مع إخفائها لمراعاة الغنة.

- حروف القلب: القاب حرف واحد هو حرف الباء «ب».

- كيفية القلب: عند ورود النون الساكنة أو التنوين وبعدها حرف الباء نقرأ النون ميما، ونبقي صوت الغنة على الميم. قيل: ينبغي ترك فرجة بين الشّفتين يخرج منها النّفس؛ لأنّنا إذا أطبقنا بينهما فالميم تكون ظاهرة ولا إخفاء عندها، على أن تكون الفرجة صغيرة جدًّا، تكاد الشّفتان تتلامسان.

وقيل: بعدم وجود فرجة، لكن بدون ضغط للشفتين.

تنبيها:

 عند القلب ينبغي أن يحترز من ضغط الشفتين على الميم المقلوبة؛ لئلًا يتولد من ضغطهما غنّة ممطّطة، والمطلوب إسكان الميم بتلطّف من غير ثقل و لا تعسق.

ينبغي الاحتراز من تفخيم الغنّة؛ لأنّها تتبع ما بعدها من حيث التّفخيم أو التّرقيق، وحرف الباء مرقق.

_ من أمثلة القلب:

﴿ أَنْبِتْهُم ﴾ البقرة: 33.، تلفظ: أَمبِنْهُمْ.

﴿ مِّنْ بَأْسِكُمْ ﴾ الأنبياء: 80، تلفظ: مِمباً سِكُم.

﴿ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ سِمِيعًا بَصِيرًا ﴾ النّساء: 58، تلفظ: سميعمبصيرا.

ويلاحظ أنّ علامة القلب في المصحف هي وضع ميم صغيرة فوق النّون، أو فوق الحركة الثّانية من النتّوين.

* ثانيا _ أحكام الميم الساكنة *

تعريف الميم الساكنة: هي الميم الخالية من الحركة، والتي يكون سكونها ثابتا في الوصل والوقف، سواء وقعت في اسم أو فعل أو حرف، متوسطة أو متطرفة.

2. أحكام الميم الساكنة:

للميم السّاكنة ثلاثة أحكام بالنّظر لـما يأتي بعدها من أحرف، وهي: 1 ــ الإخفاء 2 ــ الإدغام 3 ــ الإظهار.

الحكم الأول للميم الساكنة الإخفاء

تكون الميم السّاكنة مخفاة إذا وقع بعدها حرف واحد هو حرف الباء، وتكون الميم مخفاة بغنّة.

ويسمّى إخفاء الميم السّاكنة: «الإخفاء الشَّفهيّ»؛ لأنّ الـــميم مــخرجها الشَّفتان.

_ من أمثلة إخفاء الميم السّاكنة:

﴿ فَاحَكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ المائدة: 42.

﴿ يَدَّعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدُوةِ ﴾ الأنعام: 52.

ويلاحظ أنّ الميم لا يظهر عليها السكون عند الإخفاء.

الحكم الثّاني للميم الساكنة الإدغام

تدغم الميم السّاكنة إذا وقع بعدها حرف واحد هـ و المميم «م»، تدغم المميم الأولى السّاكنة في المميم الثّانية المتحرّكة فتصير ان ميمًا واحدة مشدّدة تظهر عليها الغنّة.

ويسمّى إدغام الميم السّاكنة: «الإدغام الشّفهي»؛ لأنّ الإدغام يقع في مخرج الميم وهو الشّفتان، ويسمّى كذلك: «إدغام المعمماثلين»؛ لأنّ المعيم السّاكنة أدغمت في مثل حرفها وهو المعيم المتحرّكة.

_ من أمثلة إدغام الـ ميم السّاكنة:

﴿ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةً وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴾ النّحان: 22، فتلفظ ان: «قُلُوبُهُم مُّنكِرَةً»، «وَهُمُسْتَكْبِرُون».

ويلاحظ أنّ الميم السّاكنة لا يظهر عليها السّكون عند الإدغام، مع ظهور الشّدة على الميم الثّانية المتحرّكة.

الحكم الثالث للميم الساكنة

الإظهار

تلفظ الميم السّاكنة ظاهرة من غير غنّة إذا وقع بعدها حرف من باقي الحروف الهجائيّة -أي ما سوى حرفي الإخفاء والإدغام- وعددها ستّة وعشرون حرفًا، فـتلفظ الميم السّاكنة ظاهرة من غير غنّة.

ويسمّى إظهار الميم السّاكنة: «الإظهارَ الشَّفهيّ»؛ لأنّ السميم تخرج من الشُّفة، مع إطباق أقلّ.

طوم (سلاميلة || 1 ثانوي ـ ج م ع ت || 2020 ـ 2021 || جمال مرسلي

_ من أمثلة إظهار الميم الساكنة:

﴿ الْحَسَدُ بِمِ ﴾. ﴿ أَنْمَنَ عَلَيْهِمْ ﴾. ﴿ لَمُمْ جَنَّتِ ﴾ البقرة: 25.

ويلاحظ أنّ الميم السّاكنة حال الإظهار يكون السّـكون عليها ظاهر ا.

﴿ كُنتُهُ فَوَلُوا ﴾ البقرة: 144، و150. ﴿ عَلَيْهِمُولَا الصَّمَا لَيْنَ ﴾.

تنبيهات:

1. يجب الاعتناء بإظهار الميم السّاكنة عند حرفي الفاء والواو؛ حتّى لا يسبق اللّسان إلى الإخفاء؛ لأنّ الفاء حرف شفهيّ، يخرج من الشّفتين، كما تخرج الميم السّاكنة من الشّفتين أيضاً-.

إذا كانت الميم الساكنة ميم جمع وأتى بعدها همرة قطع فالميم توصل بولو، فينتج بسبب ذلك مد صلة كبرى مقداره ست حركات، نحو: ﴿ فَلَهُمُ وَأَجْرٌ ﴾ التين: .6

3. إذا وقعت ميم الجمع قبل همزة الوصل فالميم تُضم، ولكن بدون صلة لها، نحو: ﴿ اللَّهِ مَكُم التَّكَائُرُ ﴾ التكاثر: 1.

* ثالثًا _ أحكام النون والميم المشددتين *

_ حكم النون والميم المشددتين:

يجب إظهار الغنّة إذا كانت النّون أو الميم مشدّدتين، وذلك بأن يخرج صوت حرف النّون المشدّدة من الأنف، سواء كانت في كلمة واحدة أو في كلمتين.

ويلحق بالنون المشددة: النوين، فإذا تبعه نون متحركة يدغم فيها، فيصير نونا مشددة بغنة مظهرة، وكذلك الحكم إذا كان قبل النون نون ساكنة.

ويلحق بالميم المشدّدة: الميم السّاكنة إذا تبعتها ميم متحــرك مخفّفة، فتدغم الأولى في الثّانية، فتصيران ميمـــا واحـــدة للمُحَمّدة بغنّة مظهرة.

_ من أمثلة الميم والنون المشدد:

﴿ جَهَنَّمَ ﴾ البينة: 06.

﴿ طَلُعٌ نَضِيدٌ ﴾ ق: 10.

﴿ فَأَمَّا ثُمُودُ ﴾ الحاقة: 05.

﴿ بِحِجَارَةِ مِّن ﴾ الفيل: 04.

﴿ أَطُّعَمَهُم مِّن ﴾ قريش: 04.

_ حكم النّون أو الميم المشدّدتين إذا كانتا متطرّفتين ووقف عليها:

يجب الإتيان بالغنّة في الميم أو النّون الممشدّدة إذا كانت متطرّفة ووقف عليها.

مثل: ﴿ عَمَّ ﴾ النبأ: 01، ﴿ بُيُوتِهِنٌّ ﴾ الطلاق: 01.



